

شرح كيفية تمرير التحديث عن طريق USB  
بأجهزة

**ECHOLINK ZEN**

**ECHOLINK ZEN LITE**

**ECHOLINK ZEN PLUS**

أولا نقوم بتحميل آخر تحديث للجهاز من موقع التحديثات


[www.echolinkhd.com](http://www.echolinkhd.com)

ثم نقوم بوضع التحديث بـ USB ونضع USB بالجهاز


ثم نضغط على الزر MENU




## نذهب الى خانة USB Control




## نختار Logiciel




## نختار التحديث الذي سبق وقمنا بتحميله ثم نضغط على OK



## بعد ذلك ستظهر لك هذه الرسالة اضغط على OUI



## سيبدأ تحديث الجهاز



ملاحظة هامة إحرص على ألا يتم فصل الكهرباء على الجهاز

\*\*\*\*\*

ننتظر قليلا ثم سيعيد الجهاز تشغيل نفسه

مبروك عليك تم تحديث جهازك بنجاح